#### Rev:1.6

# Arcserve UDP & Arcserve OneXafe 連携ガイド (パブリック OneSystem 編)

1.	はし	<sup>、</sup> めに	i
2.	On	eXafe の用語と構成要素	2
2.	.1.	用語	2
2.	.2.	構成	3
3.	On	eXafe とパブリック OneSystem の初期設定	1
3.	.1.	パブリック OneSystem の要件	4
3.	.2.	適用手順の概要	4
3.	.3.	OneXafe の設置と iDRAC のパスワード設定	5
3.	.4.	OneXafe 単一ノードクラスタの設定	3
3.	.5.	OneXafe の IP アドレスを設定1	1
3.	.6.	パブリック OneSystem の初期設定10	3
3.	.7.	パブリック OneSystem への OneXafe の登録13	3
3.	.8.	OneSystem 管理者アカウントに対する 2 要素認証の有効化	2
4.	On	eXafe での SMB 共有の設定23	3
4.	.1.	OneSystem アカウントの作成	3
4.	.2.	SMB 共有の作成2	7
5.	Arc	cserve UDP によるバックアップデータの二次複製32	2
5.	.1.	OneXafe を使った RPS データストアの作成3	3
5.	.2.	OneXafe への復旧ポイントのレプリケート	5
6.	ラン	ンサムウェア攻撃からの復旧37	7
6.	.1.	適切なスナップショットの特定	7
6.	.2.	復旧に必要な認証情報	3
6.	.3.	OneXafe スナップショットを新しい共有に反映する39	Э

7	. 制品	品情報および FAQ はこちら	46
	6.5.	既知の制限事項	45
	6.4.	Arcserve UDP デデュプリケーション データストアのインポート	41

#### 改定履歴

2022 年 6 月 Rev 1.0 リリース(i	前提ソフトウェア	: Arcserve UDP 8.1	& OneXafe 4.0.0)
---------------------------	----------	--------------------	------------------

- 2022 年 6 月 Rev 1.1 リリース OneSystem 2 要素認証の有効化手順追加および画面ショット変更
- 2022 年 9月 Rev 1.2 リリース OneXafe のネットワーク設定に関する追記など
- 2022 年 9月 Rev 1.3 リリース iDRAC ポートの IP アドレス設定手順などを追記
- 2023 年 5月 Rev 1.4 リリース 5章 1節の記述変更
- 2024 年 1月 Rev 1.5 リリース 複数ノードクラスタに関する記述の修正
- 2024 年 4 月 Rev 1.6 リリース P.15 画面ショットの誤表記の修正

### 1. はじめに

#### ランサムウェア対策に、オンプレミスで使える不変ストレージ Arcserve OneXafe!!

2022 年現在、データを暗号化して身代金を要求するランサムウェアが国内外で猛威を振るっています。特に被害が目立つのが、本番データのみならずバックアップデータも暗号化される事例です。犯罪者集団は バックアップがランサムウェア対策の要であることに気付き始めており、バックアップデータへの攻撃を 強めています。

サイバー攻撃からバックアップデータを守る定番の方法はテープなどのメディアのオフライン保管です。 しかし、この方法は定期的なメディアの交換が必要です。また、一定期間データの変更が不可能な、不変 (Immutable)ストレージを提供するクラウド サービスもありますが、インターネット経由での接続にな るので大容量のデータを預けにくいという課題があります。

Arcserve OneXafe(以下、本ガイド中では「OneXafe」と呼称) はこのような課題を解決する第3の選 択肢です。一見普通の NAS に見えながら、内部にスナップショットを保持するという構造を取るため、メ ディア交換の手間なくバックアップデータを保護できます。さらに実効容量 32 TB 以上のストレージで、 バックアップ先としては十分なデータをオンプレミス環境に保持できます。

本ガイドでは、イメージバックアップ ソフト Arcserve UDP の二次バックアップ先として OneXafe を利用するための設定手順を解説します。Arcserve UDP は継続的な増分バックアップと独自の重複排除機能で、ランサムウェア対策に求められる複数世代のバックアップ データを少ないストレージ使用量で保持できます。また、本ガイドでは、Arcserve UDP のバックアップ データがサイバー攻撃で破壊された場面を想定し、OneXafe からのバックアップデータの復旧方法も紹介します。

このソリューションがランサムウェアの被害を防ぐ一助となれば幸いです。

### 2. OneXafe の用語と構成要素

#### 2.1. 用語

以下、OneXafe を利用する上で使用するコンポーネント名を説明します。

#### OneSystem

複数の OneXafe を統合管理する管理コンポーネントです。アカウントの登録や、共有フォルダの設定、ス ナップショットの保存期間の設定などを行えます。クラウドに構築された パブリック OneSystem と、オ ンプレミス環境に構築できる プライベート OneSystem の二種類があり、OneXafe を利用する上でいず れかの OneSystem を使用する必要があります。

本ガイドでは パブリック OneSystem を使用する方法を解説します。

#### OneXafe Web コンソール(GUI)

OneXafe への IP アドレスの割り当てや、OneSystem への登録など、基本的な設定を行うための Web コンソールです。

#### OneXafe ローカル コンソール(CLI)

OneXafe に直接接続したキーボードとモニタで操作できるコマンド ライン インターフェースです。スナップショットの操作や OneXafe に割り当てられている IP アドレスなどの確認を行えます。exconsole と呼ぶこともあります。

#### iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller)

ハードウェアの管理ツールです。OneXafe 4500 シリーズでは DELL 社のサーバを使用しており、ハード ウェアの管理・設定に iDRAC を使用します。また、iDRAC の仮想コンソール機能を使用して、ネットワ ーク経由で OneXafe ローカル コンソールを操作する事も出来ます。

#### Oneblox

OneXafe の旧称です。本ガイドでは製品画面上で指定されているものを除き、原則「OneXafe」と呼称します。



#### StorageCraft

OneXafe の旧開発元/販売元です。2021 年に Arcserve と合併しました。

#### 2.2. 構成

本ガイドでは以下の構成を想定し、主に OneXafe の設定方法/使用方法を解説します。

- ・バックアップ ソフトとして Arcserve UDP を使用します。
- ・Arcserve UDP 復旧ポイントサーバに保存されたバックアップ データを OneXafe 上に作成したデータ ストアに複製(レプリケート)します。
- ・OneXafe を管理するための パブリック OneSystem を利用します。

### 本ガイドで想定する構成



※ iDRAC 用ポートは Port Group 0 のネットワークと分けることも可能

### 3. OneXafe とパブリック OneSystem の初期設定

本章では OneXafe とパブリック OneSystem の初期設定方法を解説します。

### 3.1. パブリック OneSystem の要件

- ・パブリック OneSystem はクラウド上の無償のサービスで、導入や構築などの作業は不要です。
- ・パブリック OneSystem に登録するアカウントとして、インターネット上で利用できる電子メール アドレスが必要です。
- ・OneXafe をパブリック OneSystem が管理できるようにするため、OneXafe の "Port Group 0"のネットワークがインターネットにアクセス出来ることが必要です。 "Port Group 1"のネットワークと iDRAC 用ポートは、インターネットへの接続は特に必要ありませ
  - ん。
- ・OneXafe は TCP/443(Outbound) ポートを使い、パブリック OneSystem に接続します。接続する ホストの情報は以下のページを確認してください。

### Arcserve OneXafe ユーザ ガイド - OneSystem と OneXafe の通信で有効にする必要がある特定の ファイアウォール設定

https://documentation.arcserve.com/Arcserve-OneXafe/Available/JPN/OX\_UG/Default.htm#Fir ewall\_Settings\_OneSystem\_OneXafe\_communication.htm

### 3.2. 適用手順の概要

以下、パブリック OneSystem を使用して OneXafe を導入いただくための大まかな手順を記載します。 次節以降でこの手順の詳細を説明します。

- 1. OneXafe を設置し、ケーブル等を接続します。
- 2. (iDRAC を使用する場合)iDRAC の管理者アカウントのパスワードを変更します。
- 3. OneXafe Web コンソールにアクセスし、クラスタを設定します。
- 4. OneXafe Web コンソールで IP アドレスを設定します。
- 5. パブリック OneSystem にアクセスし、メール アドレスを使用してユーザ アカウントを登録します。
- 6. OneXafe Web コンソール にアクセスし、パブリック OneSystem に登録します。
- 7. パブリック OneSystem コンソールで OneXafe を ring に登録し、使い始めるための設定を行います。

### 3.3. OneXafe の設置と iDRAC のパスワード設定

本節では OneXafe を設置し、iDRAC 管理者アカウントのパスワードを変更します。iDRAC は強力な管理 機能で、OneXafe 上のデータを破壊することも出来てしまいます。そのため、iDRAC を使用する場合 は、必ず iDRAC の管理者パスワードを変更してください。逆に iDRAC を使用しない場合は、本節の Step 3. ~6. の手順を省略できます。

Step 1. OneXafe を水平で安定した場所に設置し、背面にモニタとキーボード、電源ケーブル、LAN ケーブルを接続します。LAN ケーブルは管理用の "Port Group 0"のポート (赤枠) とデータ転送用の "Port Group 1"のポート (黄枠) に接続してください。また、必要に応じ iDRAC 用ポート (以下の画像左下、COM ポートの左隣にある LAN ポート (緑枠))にも LAN ケーブルを接続します。



Step 2. OneXafe の背面にモニタや USB キーボードを接続し、OneXafe ローカル コンソールを開きま す。OneXafe の IP アドレスや IPMI(iDRAC) の IP アドレス、その他の情報がモニタに表示されます。 この情報を見るのにユーザ名やパスワードは不要です。



もし iDRAC ポートに IP アドレスが割り当てられていない(「0.0.0.0」と表示される)場合は、以下の手順 で静的 IP アドレスを割り当てます。

2-a. OneXafe ローカル コンソールに "admin" でログインします。パスワードは OneXafe Web コンソー ルと同じです。デフォルトの パスワードは "config" です。ログインしたら、以下のコマンドを順に実 行します。(左肩の数字は入力しません。)

- **1.** ipmi
- 2. lan static <<iDRAC ポートの静的 IP アドレス>> <<サブネット マスク>>
- 3. apply

2-b. 以下のコマンドを入力し、iDRAC ポートに静的 IP アドレスが割り当てられている事を確認します。
 1. show lan

**Step 3.** iDRAC の管理者パスワードを変更するには、まず iDRAC と同じネットワークに接続した Windows PC の Web ブラウザに Step 2. で取得した iDRAC の IP アドレスを入力します。 例:http://192.168.x.x

Step 4. iDRAC の管理画面が開かれます。デフォルトの[ユーザー名]/[パスワード](admin/config) を入力し、[ログイン] ボタンをクリックします。

	Integrated Remote Access Controller 9 idrac-BL14WM3   Arcserve OneXafe   Enterprise
	ユーザー名とパスワードを入力し、ログインをクリックします。
	ユーザー名: パスワード: ① admin ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>♡</b> セキュ	この iDRAC く リティ上の注意: By accessing this computer, you confirm that such access complies with your organization's security policy.
	OneXafe
	ヘルプ サポート システム植築



**Step 5.** iDRAC のメニューから [iDRAC 設定] を開き、[ユーザー] を選択して [ローカルユーザー] を表

示します。

idrac9	Enterprise					検索	Q	Դ∎ ≛ ?
	ボード 🗏 シス	74×	■ ストレージン	\  設定∨	🖂 メンテナンスン	🔍 iDRAC 設定 🗸	グループマネージャを	を有効にする 📌
iDRAC 概要 拍	: <mark>設定</mark> <sup>競性 サービス</sup>	⊐−ザ	- 設定					(7 更新
∨ ローカノ	レユーザー							
≔ 詳細	十追加 🖊	編集	無効 💼 削除					
	ユーザー名	状況	ユーザーの役割	IPMI LAN 特	時権 IPMIシリア	し特権 シリ	アルオーバー LAN	SNMP v3
2 a	admin	Enabled	Administrator	Administrat	tor Administrato	r Enab	led	Disabled
16 s	supportassist	Enabled	Operator	No Access	No Access	Disal	bled	Disabled
> ディレク > スマート	フトリサービス ヽカード							

Step 6. [ユーザー名] から "admin" を選択した上で、 [編集] をクリックして [ユーザーの編集] 画面を 開きます。[パスワード] と [パスワードの確認] に新しいパスワードを入力して [閉じる] をクリックして iDRAC のパスワードを変更します。

		検索	Q 🔒 🛓 🧿
🍿 ダッシュボード 🗉 システム 💙 🛢 ストレー	ジン 柑設定> 図メンテ	ナンス 💛 🤹 iDRAC 設定 🗸	グループマネージャを有効にする 📌
iDRAC 設定			
概要 接続性 サービス ユーザー 設	ユーザーの編集		0
∨ ローカルユーザー	<b>ユーザー設定</b> SSH キー設定 スマー	トカード設定	
≔ 詳細 + 追加 / 編集	ユーザーアカウント設定		*
ID ^ ユーザー名 状況 ユーザー	ID	2	
2 admin Enabled Administ	ユーザー名*	admin	
16 supportassist Enabled Operator	パスワード*		
	パスワードの確認*		
> ディレクトリサービス	ユーザー特権		
	ユーザーの役割	管理者	
> スマートカード	✓ iDRAC へのログイン	✔ iDRAC の設定	☑ ユーザーの設定
> パスワード設定	✓ ログのクリア	✔ システムの制御および設定	✔ 仮想コンソールへのアクセス
> セッション	☑ 仮想メディアへのアクセス	🗹 アラートのテスト	🗹 デバッグコマンドの実行
> OpenID Connect 設定済みシステム			*
			閉じる 保存



### 3.4. OneXafe 単一ノードクラスタの設定

本節では OneXafe クラスタを設定します。クラスタは OneXafe の管理単位で、OneXafe を使用するに はクラスタの作成が必要です。本手順書の操作は OneXafe の筐体数が1台の構成で行います。 なお、複数筐体でのクラスタ構成については、本手順書に合わせて以下の構成ガイドを参照ください。

#### Arcserve OneXafe 複数ノード クラスタ構成ガイド

https://www.arcserve.com/sites/default/files/2023-10/OneXafe-Multi-Node-Cluster-Guide.pdf

**Step 1.** OneXafe Web コンソールにアクセスするため、OneXafe と同じネットワークに接続した Windows PC の Web ブラウザ に前節で取得した OneXafe の IP アドレスを入力します。 例: <u>http://192.168.x.x</u>

もし OneXafe が接続しているネットワークに DHCP サーバが存在しない場合、"169.x.x.x" という IP アドレスが割り当てられ表示されるはずです。この IP アドレスをブラウザに入力し、OneXafe Web コンソールに接続してください。



Step 2. OneXafe Web コンソールの画面上部に表示される [CONFIGURATION] をクリックします。



**Step 3.** デフォルト ユーザ名 "admin" とデフォルト パスワード "config" を入力します。

Please login					
admin					
*****	Ô				
	Forgot Passwor				
Login					

Step 4. パスワードの変更を求められるので、安全なパスワードを入力します。

Change Password					
Old Password:					
New Password:					
Confirm Password:					
	Save				



Step 5. 新しいクラスタを作るには、[Cluster] タブを開き、以下の操作を行います。

- a. OneXafe ノードを選択します。
- b. [Drive Failure Protection] ではデフォルトの "2 Drives" を選択します。
- c. [Enable data encryption at rest protection] チェック ボックスは無効のままにします。
- d. [Create Cluster] ボタンをクリックします。

eXafe	WEB CONSOLE	CONFIGURATION		
on	eblox43651	Configuration		
Last (	Network	:59 GM1+0900 (日本標準時) Re Management	Cluster	
	<b>Create Cluster</b> Create a new cluster with t	ne selected nodes.		
	OneXafe	e Name	Model	
	oneblox	43651	4417	
	Drive Failure Protect	tion		
	Encryption At Rest			
	Enable data encryption Enter Passphrase:	at rest protection		
	Confirm Passphrase:			
	Algorithm:	AES-XTS 256	-	
1	Create Cluster	1		

Step 6. [Yes, Create Cluster] をクリックすると、以下のメッセージが表示され、クラスタの作成が始まります。

₩ Waiting for drives to come online ...

Note:クラスタが作成されるまで、ページにとどまることをお勧めします。 画面から移動したり、追加の 変更を加えたりしようとすると、警告メッセージが表示されます。



Step 7. クラスタが作成され、 [WEB CONSOLE] タブのステータスが更新されてグリーンの画面が表示 されると、OneXafe が使用できる状態となります。

	oneblox43651	۲					
OneXafe is ready for use.							
Ring: Internal IP: External IP:	OneXafe-C-E072 (0% full)						
Manage at:	https://onesystem.exablox.com						

### 3.5. OneXafe の IP アドレスを設定

OneXafeの 各 Port Group に IP アドレスを設定します。

本ガイドの設定では、パブリック OneSystem と OneXafe を接続する管理用ネットワークは "Port Group 0"を、Arcserve UDP 復旧ポイントサーバ (RPS) と OneXafe を接続するバックアップ用ネット ワークは "Port Group 1"を使用します。

本ガイドではパブリック OneSystem に OneXafe を登録する管理用 IP 設定を簡略化するため "Port Group 0" は DHCP サーバの利用を設定していますが、静的(Static) IP アドレスを設定することも可能 です。一方、"Port Group 1" については静的(Static) IP アドレスを設定する必要があります。

なお、本ガイドの構成とは異なり、"Port Group 0" を管理用ネットワーク兼バックアップ用ネットワーク として利用することも出来ます。



**Step 1.** まず、"Port Group 1" を定義します。[CONFIGURATION] から [Network] タブを開き [Define Network] をクリックします。

Network	C I	lanagement	Cluster						
Current network configuration verified									
Vetwork Co	nfiguration						Save		
Note: By default mage above.	t all NICs are part of	Port group 0 (PG0	). After enabling port	groups (PGs), the	NICs will be assoc	iated with the PGs	indicated in the Define Network		
Network	Port Group	Method	IP Address	Netmask	Gateway	VLAN Tag			
default	0	DHCP		000,000,0000			G		
Port Groups									

**Step 2.** [Network Name] に何か名称を入力後、"Statically Assigned"、 "Port Group 1" を選択し、IP アドレスやその他、必要なネットワーク設定を入力して、[Save] をクリックします。

Define Network	×
Network Name	Data-LAN
Method	○ DHCP ● Statically Assigned ○ Auto-IP (IPV6 only)
Port Group	○ Port Group 0
IP Address	192.168.20.220
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.20.200
VLAN Tag	
	Cancel

Step 3. "Port Group 1"の設定を確認し、[Save] をクリックします。なお、"Port Group 0"や "Port Group 1"の設定を変更する場合は、各ネットワーク プロファイルの右横にある [編集] アイコンをクリックします。

Network	M	lanagement	Cluster				
Saved configur	ration.						
Network Con	figuration						Save
Note: By default image above.	all NICs are part of p	port group 0 (PG0	)). After enabling port	groups (PGs), the N	VICs will be associa	ted with the PGs	indicated in the Define Network
Network	Port Group	Method	IP Address	Netmask	Gateway	VLAN Tag	
Data-LAN	1	Static	192.168.20.220	255.255.255.0	192.168.20.200		6
default	0	Static			agatesticat		G

NOTE:

DHCP で割り当てられた IP アドレスを使って OneXafe Web コンソールにログインしており、その IP アドレスを静的 IP アドレスに変更した場合、OneXafe Web コンソールに再度アクセスするために新しい静的 IP アドレスを入力する必要があります。

以下、管理用ネットワーク(Port Group 0)と、データパス用ネットワーク(Port Group 1)の 2 つを設 定する場合のベスト プラクティスです。

### 管理ネットワーク(デフォルト) - Port Group 0

- ・高速な接続は求められません。1 GbE で十分です。
- ・DHCP もしくは、静的 IP アドレスを設定します。
- Maximum Transmission Unit(MTU)の値は変更する必要はありません。OneSytem との接続のため、
   Path MTU discovery が使用されます。

#### データ パス – Port Group 1

SMB 共有などデータの転送に使われます。

- ・ネットワーク機器が対応している場合は、高速な通信のために LACP を選択頂けます。
- ・静的 IP アドレスを設定してください。
- ・MTU はご利用のスイッチに合わせてください。

ort Groups		
Port Group 0	Port Group 1	
Enable Port Group for ne	twork traffic	
MAC Addresses:		
Determined after this conf	figuration is saved	
Active MAC:		
Confgured Networks:		
Data-LAN: 192.168.20.22	0	
Bond Mode		
Configure which mode is use the selected mode. <ul> <li>Active-Backup (active-backup (active-backup Control))</li> <li>Link Aggregation Control</li> </ul>	ed when aggregating multipl ackup) 🕜 Il Protocol (LACP) 🏈	e network interfaces into a bonded interface. Please verify your ethernet switch(es) support
Round-robin policy (RR)	0	
<ul> <li>XOR source and destination</li> </ul>	tion MAC address (XOR) 🕜	
Maximum Transmissi	on Unit	
Configure the ethernet fram	e size.	
<ul> <li>Standard Frame Size (M</li> </ul>	TU 1500)	
Jumbo Frame Size (MTU)	9000) 🕜	
Custom Frame Size ?		

また、[Network] タブでは、Web Proxy サーバ、NTP サーバ、DNS サーバの指定ができます。必要に応じて指定してください。設定変更後は、Step 3. と同じ [Save] をクリックします。

**重要:**パブリック OneSystem と通信するため、必ず外部の DNS サーバ (例: "8.8.8.8 " など)を指定 してください。

"Port Group 1" で設定した IP アドレスは、必要に応じて DNS に登録します。この際、"Port Group 0" の IP アドレスとは別のホスト名で登録してください。DNS が利用出来ないネットワークの場合は、IP アドレスを使用して OneXafe に接続してください。



letwork Settings			
Proxy Server		NTP Servers	
Configure the secure web proxy (if needed)		Add additional NTP so Directory, the NTP se	ervers used to keep time. If using Active ervers should be the same used by AD.
neb moxy certen		NTP Server 1:	0.pool.ntp.org
Port:		NTP Server 2:	1.pool.ntp.org
		NTP Server 3:	2.pool.ntp.org
		NTP Server 4:	3.pool.ntp.org
DNS Servers Add DNS servers confi	gured for networks used by port group		
DNS Server 1:	8.8.8.8		
DNS Server 2:	8.8.4.4		

NOTE: OneXafe ローカルコンソールの画面で、IP アドレスなどが更新されていないようであれば、

#### OneXafe の再起動を行ってください。

Version: OneBlox Grenache versi Hostname: oneblox43651.local	on 4.0 build 47 192.168.20.220			
IPMI/iDRAC:				
IP Address Source	: DHCP Address			
IP Address	< iDRAC の IP アドレス >			
Subnet Mask	: 255.255.255.0			
MAC Address	: 447-442-462-448-446-446-4			
oneblox43651 login: admin Password: oneblox43651(config) network oneblox43651(config-network) li	st			
Name Family Method Ad	dress Netmask	Gateway	Vlan	Portgroup
default inet dhcp < Port Grou	pooip7FUZ> 255.255.255.0	< Gateway の IP アドレス >		Θ
Data-LAN inet static 192.1	68.20.220 255.255.255.0	192.168.20.200	None	1
oneblox43651(config-network)				



### 3.6. パブリック OneSystem の初期設定

以下の手順に従い、パブリック OneSytem を設定します。

#### Step 1. Web ブラウザに以下の URL を入力し、パブリック OneSystem にアクセスします。

LOGIN	
Email address	
Password	
Stay signed in · Forgot password?	
Not a member Register Login	

<https://onesystem.exablox.com>

**Step 2.** パブリック OneSytem の LOGIN 画面で [register] をクリックし、新しい OneSytem サービス とユーザを作成します。

First Name:	TEST
Last Name:	User
Email Address:	admin@arctest.com
Company Name:	Arcserve
Enter New Password:	•••••
Confirm New Password:	••••••
Already a member? Login	Register





URL をクリックすると、OneSystem の画面が表示されてユーザ アカウントの登録は終了です。





#### Rev:1.6

### 3.7. パブリック OneSystem への OneXafe の登録

本節では、OneXafe を パブリック OneSystem から管理できるように登録します。

**Step 1.** OneXafe Web コンソールにて、[CONFIGURATION] をクリックして設定ページに移動します。 [Management] タブを選択します。[OneSystem URL] 以下にパブリック OneSystem の URL を入力し たら、[Apply] ボタンをクリックします。(デフォルトではパブリック OneSystem の URL が設定済)

Network	Management	Cluster				
OneSystem URL						
By default OneXafe commu within your IT Organization	nicates with OneSystem. Alte	rnatively, you may have OneXafe communicate with a Private OneSystem instance deployed				
https://onesystem.exab	lox.com	nnly				
Connected to https://onesystem.exablox.com						

**Step 2.** StorageCraft Support access(Arcserve によるリモートアクセス) を有効にするチェックボックスは、本番環境ではこの機能を有効にすることを強くお勧めしています。



**Step 3.** 再度 パブリック OneSystem にログインし、Ring を登録します。[Overview] – [Register Rings] をクリックします。



Step 4. ウィザードが始まります。[Get Started] をクリックします。



### Step 5. 約款を確認し、チェック ボックスにすべてチェックを入れて [Next] をクリックします。



#### Step 6. [Next] をクリックし、OneXafe を検出します。

Discover OneBlox X
Verify Internet Connection
Does the Web Console on your OneBlox show the connection icon? Where is my Web Console?
If so, you are ready to go. If you do NOT see the icon after 60 seconds, please visit https://support.exablox.com for troubleshooting.
OneBlox-0077
Connectivity: 🤣 Data Health: 🧭 Component Health: 🤗
Ring:         OneBlox-R-U334 (51% full)           Internal IP:         192.168.168.243           External IP:         Address (1000)
Manage at: https://onesystem.exablox.com
<ul> <li>Discover OneBlox.</li> <li>I need to find my OneBlox by IP address.</li> </ul>
< Back Next >



Step 7. OneXafe が検出できるとパスコードの入力を求められます。ここで、画面を OneXafe Web コン ソールに切り替えると、以下の1つ目の画面のように、数字5桁のパスコードが表示されています。 (画面のパスコードはサンプルです。実際のパスコードは設定ごとに異なります)



### パスコードを入力し、[Register] をクリックします。





Step 8. 登録できると、以下の画面が表示されます。[Start Managing] をクリックすると パブリック OneSystem 上で、登録した OneXafe を管理できるようになります。



### 3.8. OneSystem 管理者アカウントに対する 2 要素認証の有効化

OneSystem の管理者アカウントは共有設定やスナップショット保存期間などを変更できる強力なアカウントです。サイバー攻撃によりデータを破壊されるリスクを減らすため、2要素認証を有効にすることをお勧めします。設定方法は以下のガイドをご覧ください。

#### Arcserve OneXafe ユーザ ガイド - 2 要素検証を有効にしてセキュリティを強化する方法

https://documentation.arcserve.com/Arcserve-OneXafe/Available/JPN/OX\_UG/Default.htm#Ho w%20do%20I%20enable%20two-factor%20Verification%20for%20additional%20security.htm

なお、2 要素認証に Google Authenticator を使う場合は、設定後に必ず Google Authenticator のバック アップを取ってください。アカウントを設定したモバイル端末の故障/紛失、機種変更、アカウントの誤消 去などにより、認証コードの確認ができなくなる場合があります。



### 4. OneXafe での SMB 共有の設定

本章では、OneXafe に SMB 共有を作成する方法を説明します。ここで作成した共有フォルダを、次章で Arcserve UDP のデータストア デスティネーション(バックアップ データの複製先)として利用します。

#### 4.1. OneSystem アカウントの作成

本節では OneXafe の SMB 共有にアクセスするためのユーザを作成します。

Note: OneSystem を Active Directory(AD) と連携させると、組織内のすべての AD ユーザに共有フォルダへの読み取り/書き込みアクセス権が付与されます。

OneXafe を一般のファイルサーバではなくバックアップ データの保存先として利用する場合、OneXafe を Active Directory ドメインに参加させない事をお勧めします。これは、Active Directory が危険にさら された場合に備え、バックアップデータを分離しておくためです。

必要に応じて、管理者、ユーザ、グループを共有に追加する事ができます。これによりリストされたメン バーに明示的なアクセス権が付与されます。

AD ユーザ以外で、新規ユーザを作成する場合は、AD ユーザ以外のメール アカウントを利用してください。

Step 1. OneXafe を管理する パブリック OneSystem にログインします。入力するアカウント名/パスワードは、前章 [3.6. パブリック OneSystem の初期設定] で登録したパブリック OneSystem の管理者アカウントのものを使います。

ONESYSTEM	
LOGIN	
xxxxx@xxxxx.co.jp	
••••••	
Stay signed in • Forgot password?	
Not a member? Register Login	



**Step 2.** Overview page で対象の OneXafe に該当する ring をクリックします。選択された ring の Dashboard page が表示されます。

<b>ONE</b> SYSTEM	by Exablox				? Help & Info	admin@arctest.com •
OneXafe-C-N516 💟	Arcserve V Overview V On	eXafe-C-N516				
O Dashboard	OneYafe-C-N51	6 /				
👪 Users and Groups	onexare c NJI					
OneBlox	CAPACITY UTILIZATION			DATA REDUCTION		
Shares and Evports		Used Capacity: 268.4	4 MB (<0.1%)		Data Received:	0.0 MB
		Available Capacity: 190.7 1	B (97.0%) 🖉		Compression Savings:	0.0 MB
Reports		Free Capacity: 196.6 TE	8 (100.0%) 🖉		Deduplication Savings:	0.0 MB
🌣 Settings		Raw Capacity:	196.6 TB		Data Written:	0.0 MB
		Cluster State:	Healthy 🛛		Total Reduction Ratio: 🛛	
		Encryption Status:	Disabled	Today Lifetime		
			6	2		
	A LATEST ACTIVE ALARMS & - No active alarms	EVENTS				

**Step 3.** [User and Groups] をクリックし、[Add User] をクリックします。





**Step 4.** [First name]、[Last name]、[Email address] を入力します。[Role] が "User" になっている ことを確認し、[Save] ボタンをクリックします。

New User						X Cancel	Save
First name:							
Last name:							
Email address:							
Role:	<ul> <li>User</li> <li>Admin</li> <li>Delegated Admin Use this role for ar manage your rings</li> </ul>	admin that is not in y	our organization	but will			
Group Member of:	Add new Group	•					
Share Access:	Select or type a share.						
	Share Name 🔺	Ring	Access By	Permission			
	Public	OneXafe-C-E072	Anyone	Read/Write	<b>.</b>		

Step 5. Step4 で登録したメールアドレスに "You've been added as a user …" という題名のアクティベ ーション メールが届きます。メール中のリンクをクリックして、パブリック OneSystem にアクセスしま



Step 6. 新しいパスワードを入力して、この章で作成した新しいユーザ アカウントで OneSystem にログ インします。

PASSWORD	
Create New Password	
Create New Password	

作成した OneSystem アカウントの [Role] が "User"の場合、OneSystem コンソールではパスワード変更しか出来ません。OneXafe の管理やユーザ登録、SMB 共有の作成は、管理者アカウント ([Role] が "admin") をご利用ください。



#### 4.2. SMB 共有の作成

次に Arcserve UDP のデータストア デスティネーションとなる SMB 共有を作成します。改めて、管理者 アカウントで OneSystem にログインします。

**Step 1.** デフォルトで作成されている SMB 共有の "Public" は、誰でもアクセス出来る権限(Anyone)で 設定されているため、削除しておきます。OneSystem コンソールの [Shares and Exports] をクリック し、デフォルトで作成されている SMB 共有の "Public" をクリックします。

O Dashboard	Shares and Eyne	rte
🕌 Users and Groups	Shares and Expo	115
OneBlox		
👕 Shares and Exports	Search Share Name or Ring Nam	e
Reports	Filter By Replication Role	Filter By Access Protocol
	<ul> <li>Source</li> <li>Target</li> </ul>	<ul><li>✓ NFS</li><li>✓ SMB</li></ul>
	🙀 Add	_
	C OneXafe- SMB SMB Replication:	C- <b>V194</b> Custom None

### Step 2. 右上の [Action] メニューから [Delete] をクリックします。

O Dashboard			
👪 Users and Groups	Public		K Back to List 🖌 Actions 🗸
	Date Created:	Monday, 05/16/2022 23:27:32	Edit
Shares and Exports	Description:		Delete
Reports	Host Ring:	OneXafe-C-V194	
🔆 Settings	Compression Savings:	Today: 0.0 MB	
		Lifetime: 0.0 MB	
	Access Protocol:	SMB	
		Server Message Block (Windows File Sharing)	



**Step 3.** 削除の確認メッセージで [Delete Share] をクリックし、OneSystem の管理者パスワードを入力 して "Public" を削除します。

#### <削除の確認画面>



#### <パスワード入力画面>

Delete Share	×
To proceed, please enter your OneSystem password.	
OneSystem Password:	
A Delete share will erase all files under the share.	
Cancel Verify	

Step 4. 続いて新規に SMB 共有を作成するため、[Shares and Exports] の [Add] ボタンをクリックします。

O Dashboard			
Lesers and Groups	Shares and Expo	rts	
CneBlox			
Shares and Exports	Search Share Name or Ring Nam	e	
Reports	Filter By Deplication Bole	Filter By Assess Drote col	
Settings	Source Target	VITER BY Access Protocol	
	🐂 Add		



Step 5. [New Share/Export] 画面で [Name] 欄に共有名を入力します(ここで登録した共有名は、共有 フォルダにアクセスする際の UNC パス内で使用します。)。また [Host Ring] 欄のドロップダウン リス トから、前章で登録した Ring を選択します。

New Share	e/Export	X Cancel Save
Name:	UDP	
Description:		
Host Ring:	Select or type a ring	

Step 6. [Access Protocol] として "SMB" を選択します。

Access Protocol:	SMB
	Server Message Block (Windows File Sharing)
0	NFS
	Network File System

**Step 7.** 特定のユーザに読み取り/書き込み権限を付与するため、[Share Access] で "Restricted" を選択 します。ドロップダウン リストからバックアップに使用するアカウントのみを選択して追加します。 その アカウントの [Permission] 列で、"Read/Write(読み取り/書き込み)"権限を指定します。

Share Access:	O O Anyone	
	Anyone on the local area network has access to this share.	
	No Username or Password required.	
	🔿 🎤 All Registered	
	Every registered user in my organization has access to this share.	
	Username and password required.	
	Restricted	
	<ul> <li>Restricted</li> <li>Only selected users and groups in the organization have access to Username and password required.</li> <li>udp user</li> </ul>	) this share.
	<ul> <li>Restricted</li> <li>Only selected users and groups in the organization have access to Username and password required.</li> <li>Udp user</li> <li>User/Group</li> <li>Permission</li> </ul>	) this share.

**Step 8.** [Storage Policy] では "Backup/Recovery" ポリシーを選択します。スナップショットの保持ポリシー(Snapshot Retention Policy)はデフォルトで1 Week ですが、要件に応じて変更頂けます。 ここまでの設定を確認したら画面右上に戻り、[Save] ボタンをクリックして共有を作成します。

Storage Policy:	<ul> <li>Virtual Servers</li> <li>Storage policy is optimized for VMware. <u>Read More</u></li> </ul>
	Backup/Recovery Storage policy is optimized for Backup/recovery applications. <u>Read More</u>
	Snapshot Retention Policy: Read More  1 Week
	None         1         1         2         3         1         3         6         9         1         2         3         4         5         6         7         Forever           Hour         Day         Weeks         Months         Years         Years
	<ul> <li>Default</li> <li>Default retention policies for shares. <u>Read More</u></li> </ul>
	<ul> <li>Custom</li> <li>Use a custom retention policy for this share.</li> </ul>

Step 9. 共有が作成され読み取り/書き込み権限が付与されたら、共有へのアクセスを確認します。バック アップ用ネットワークに接続している Windows マシン(Arcserve UDP がインストールされたサーバ) にログインし、エクスプローラで以下の形式でパスを指定します。

#### ¥¥<バックアップ用ネットワークのホスト名もしくは IP アドレス>¥<本節で設定した共有名>

この時、本節で権限を与えたユーザがログインして共有にアクセスできます。そのためには、OneSystem ユーザ アカウントの前半部分とパスワードを入力します。例えば、"john@mycompany.com" というメ ール アドレスの場合、 "john"をユーザ名として使用し、これに相当する OneSystem パスワードを入力 します。



<参考>

エクスプローラなどから UNC パスを指定しても OneXafe の共有フォルダにアクセス出来ない場合や OneXafe の共有フォルダが表示されない場合はネットワーク ドライブとして割り当ててください。 Windows の [ネットワーク ドライブの割り当て] のメニューの [フォルダー] で、OneXafe の共有フォル ダの UNC パスを入力し、[参照] をクリックすると OneXafe の共有フォルダにアクセス出来るようになり ます。(必要に応じて [ネットワーク資格情報] を入力してください)

			×
$\leftarrow$	😪 ネットワークト	ドライブの割り当て	
	割り当てるネ	ットワーク フォルダーを選択してください	
	接続するフォルダ	ーと使用するドライブ文字を指定してください:	
	ドライブ(D):	Z: ~	
	フォルダー(の)・	→ ¥Yopeblox43651¥DataStore1 × 参照(B)	
	<i>74107</i> ( <u>0</u> ).	例: ¥¥senver¥share	
		□ サインイン時に再接続する(R)	
		図別の資格情報を使用して接続する(C)	
	Ĕ	キュメントと画像の保存に使用できる Web サイトに接続します	
		完了(E) キャンセ	JL

#### Step 10. OneXafe の共有フォルダがエクスプローラから表示されることを確認します。

💻   💆 📙 🖵   onesyste	m-udp			_		×
ファイル ホーム 共有	表示					~ 🕐
← → · ↑	ット > onesystem >	√ Ū	onesystem-udp	の検索		<i>م</i>
	へ 名前	種類		גב	ベント	
> 🛪 0190 000X	🖵 UDP	共有				
> 💻 PC						
> 👝 ポリューム (E:)						
💣 ネットワーク						
	<					>
2 個の項目						



### 5. Arcserve UDP によるバックアップデータの二次複製

本章では、以下の手順を解説します。

- Arcserve UDP 復旧ポイント サーバ(以下、RPS)のデータストアを作成し、前章で作成した OneXafe 共有フォルダをデスティネーションとする。
- Arcserve UDP のプランにローカル レプリケート タスクを追加し、RPS に保存されたバックアップ データを OneXafe へ複製する。



なお、Arcserve UDP コンソールや RPS のインストール、RPS ヘデータをバックアップするプランの作成 については、解説を割愛します。これらの設定方法については以下の資料を参考にしてください。

### Arcserve UDP 8.x 環境構築ガイド - コンソール + 復旧ポイント サーバ インストール編

https://www.arcserve.com/sites/default/files/wp-doc/udp-80-console-install-guide.pdf



### 5.1. OneXafe を使った RPS データストアの作成

バックアップ データの複製先となるデータストアを新しく作成します。

**Step 1.** Arcserve UDP コンソールにログインし、[リソース] タブで [復旧ポイント サーバ] を開きます。対象の RPS を右クリックし [データストアの追加] をクリックします。

arcse	erve	° UN	FIED D	ATA PROT	ECTION	♥ 更新サーバを使用できません。
ダッシュボード	リソース	ジョブ	レポー	-ト ログ	設定	ハイ アベイラビリティ
		 ≪ 7	ポスティネ	ネーション: 彳	復日ポイントも	+/\"
<b>⊿ ノード</b> すべてのノード		:	アクション	' →   復	日ボイントサーバ	の追加
プランのないノード				名前		ステータス プラン数
⊳ Hyper-V グループ ⊳ プラン グループ		4		UDP 8200	更新	
⊿ プラン				UDP 8200	削除	
すべてのプラン				_	データストア(	Di追加
▲ ナメナイネージョン 御中老から、井二郎					データストア(	のインボート
Arcserve Backup #1	-15				RPS ジャンフ	メタート 
共有フォルダ	//				復旧ポイント	サーバ のインストール/アップグレード
クラウド アカウント					アドホック レフ	リケーション



Step 2. 新しいデータストアの設定を入力します。以下の設定を行ってください。

- ・デデュプリケーションを有効にします。
- ・デデュプリケーション ブロック サイズは 64 KB にします。
- ・データ ストア フォルダ、データ デスティネーション、インデックス デスティネーションはすべて

OneXafe の SMB 共有フォルダ内に作成された個々のフォルダのパス (例:<u>¥¥共有フォルダ名¥</u>フォルダ名) をそれぞれ指定します。

・ハッシュ デスティネーションは RPS のローカル パスに指定します。

・レプリケート元のデータストアで暗号化が有効な場合、今回追加するデータストアも暗号化を有効にす る必要があります。

🚺 デデュプリケーション、圧縮、暗号化を有	i効化または無効化する設定は、データストアの作成後は変更できません。
復旧ポイントサーバ	UDP8200
データ ストア名	
データ ストア フォルダ	(OneXafe SMB 共有フォルダ内のフォルダを指定します。) 参照
同時アクティブ ノードの制限	4
☑ デデュプリケーションの有効化 (	← チェックが入っていることを確認します。)
デデュプリケーション ブロック サイズ	64 KB ▼  デデュプリケーション  テープ バックアップ  リストア (←64 KB に変更します。)
ハッシュ メモリの割り当て	12628 MB (最大: 32658 MB、最小: 1024 MB)
🗆 ハッシュ デスティネーションは S	SD (Solid State Drive) 上にある
データ デスティネーション	(OneXafe SMB 共有フォルダ内のフォルダを指定します。) 参照
インデックス デスティネーション	(OneXafe SMB 共有フォルダ内のフォルダを指定します。) 参照
ハッシュ デスティネーション	(RPS のローカル ストレージ内のフォルダを指定します。) 参照
☑ 圧縮を有効にする	
圧縮タイプ	● 標準 ○ 最大
□暗号化の有効化	

Note: ハッシュは RPS のローカル ディスクに保存されます。また、SSD を使用しない場合、全量が RPS のメモリに展開されます。RPS には十分なリソースを確保してください。



		名前	ステータス	プラン数	保存されたデータ	デデュプリケーション	圧縮
۵	-	UDP 8200					
		<u>OneXafe</u>	•	0	0./ኛ/ጉ	0%	0%
		UDP 8200 data store	્રો	奥行中 -	1.00 10	0170	9%

Step 3. 設定を保存すると、データストアが実行中の状態になります。

#### 5.2. OneXafe への復旧ポイントのレプリケート

前項で作成したデータストアにバックアップデータをレプリケートするプランを作成します。

**Step 1.** Arcserve UDP コンソールを開き、[リソース] - [すべてのプラン] を開きます。RPS に元々存在 していたデータストアにバックアップするプランを右クリックし [変更] を開きます。

ダッシュボード <b>リソース</b> ジョ	ブーレポート ログ 設定   ハイ アベイラビリティ
**	₂ プラン: すべてのプラン
▲ ノード すべてのノード	アクション - プランの追加
プランのないノード	☑ プラン名 保護ノ
▶ Hyper-V グループ	승計 📀
▷ プラン グループ	
⊿ <del>7</del> 52	□ <u>     □ <u>     □ </u>     □ <u>     □ <u>     □ </u>     □ <u></u></u></u>
すべてのプラン	() 一 () () () () () () () () () () () () ()
⊿ デスティネーション	コピー
復旧ポイント サーバ	肖明余
Arcserve Backup サーバ	今すぐ展開
共有フォルダ	一時停止
クラウド アカウント	

Step 2. [タスクの追加] をクリックし [レプリケート] タスクを追加します。

プランの変更		ローカル サイト-新規のプラン	ランを一時停止 保存 キャンセル ヘルプ
タスク1: バックアップ: エージェント ベース Windows		タスクの種類 バックアップ: エージェントベース Windows	⊗タスクの削除
Ð	タスクの追加	<b>ソース</b> デスティネーション スケジュール 拡	灵
製品のインストール		<ul> <li>●追加 削除</li> <li>□ ノ~ド名 With名 ブラン</li> </ul>	ታቶ



**Step 3.** [デスティネーション] タブで、前項で作成したデータストアを指定します。プランの変更を保存 します。以後、プランに従ってバックアップが実行されると、OneXafe をデスティネーション パスとする データストアにバックアップデータがレプリケートされます。

プランの変更	ローカル サイトー新規のプラン	□ このプランを1	時停止保存	キャンセル ヘルプ
タスク1: パックアップ: エージェント 🛛 🥑 ベース Windows	タスクの種類 レプリケート	•		● タスクの削除
タスカ2: レプリカート	ソース <b>デスティネーショ</b> ン	ノ スケジュール 拡張		
<ul> <li>タスクの追加</li> </ul>	復日ポイント サーバ	UDP 8200	-	
製品のインストール	データストア レブリケーション ジョブ失敗時:	OneXafe 💌		
	再試行開始	10 分	後 (1 ~ 60)	
	再試行開始	3	(1~99)	
	🗌 レプリケート トラフィックに選択したネット	ワークを使用		
	~			
	🔲 選択したデスティネーション ネット	ワークに接続できない場合でも、ジョブを	開始します	



### 6. ランサムウェア攻撃からの復旧

ランサムウェアや標的型攻撃などで Arcserve UDP の RPS が攻撃され、バックアップ データが破壊され たと想定します。この場合、以下の手順で復旧します。

- ① Windows Server のフレッシュ インストール
- ② 新しいパスワードの作成
- ③ Arcserve UDP のフレッシュ インストール
- ④ 適切な OneXafe スナップショットを特定し、新しい共有に反映
- ⑤ RPS のデータストアをインポートして再設定

本章では、このうち、④と⑤の手順を解説します。

#### 6.1. 適切なスナップショットの特定

**Step 1.** Arcserve UDP のアクティビティ ログからバックアップが実行された正確な日時を特定します。 **1-a.** Arcserve UDP コンソールにログインし、すべてのノードをクリックします。

- **1-b.** OneXafe SMB 共有上のデータストアにバックアップデータがレプリケートされているノードを選択します。
- 1-c. 右側のパネルで、特定のレプリケート ジョブをクリックします。

ダッシュボード <b>リソース</b> ジョブ レポート ログ 設定   ハイアベイラビリティ								
	*	<sup>≫</sup> udp8200						
<b>⊿ ノード</b> すべてのノード		アクション	•   J=	ドの追加	Janka ×	» •	☆ 環境設定ウィザード	
プランのないノード		<b>V</b>	ステータス	ノード名		WM名	📀 ステータス	
⊳ Hyper-V グループ ⊳ プラン グループ			٥	udp8200			▶ 最新のジョブ (タス/別)	
⊿ プラン							▼ 最近のイベント	ログの表示
すべてのプラン ▲ デスティネーション							<ul> <li> <u>レプリケーション (イン)</u> </li> <li>             レプリケーション (アウト)          </li> </ul>	2022/02/21 16:02:45 2022/02/21 16:02:43

1-d. アクティビティ ログが表示されるので、レプリケート ジョブが完了した正確な時刻を記録します。

重大度	時刻	<b>ታ</b> ብኑ	ノード名	生成元	ジョブ ID	ジョブの種類	メッセージ D	メッセージ
0	2022/02/21 18:11:31	ローカル	udp8200	UDP8200	134	レプリケ	<u>30740</u>	ネットワークを通じて実際に転送されたデータ量は 189.01 GB で、平均ネットワーク スループットは 210.13 Mbps でした。
0	2022/02/21 18:11:31	ローカル	udp8200	UDP8200	134	レプリケ	<u>30741</u>	デデュプリケーションと王縮により確保された容量は 58.62% です。185.59 GB がディ スクに書き込まれました。
0	2022/02/21 18:11:31	ローカル	udp8200	UDP8200	134	レプリケ	<u>30739</u>	2 時間 8 分 46 秒間に平均スループット 3.11 GB/分で 400.19 GB をレプリケート しました。
0	2022/02/21 18:11:31	ローカル	udp8200	UDP8200	134	レプリケ	<u>30738</u>	ノード [UDP8200] のレプリケーション ジョブが正常に終了しました。
0	2022/02/21 18:11:31	ローカル	udp8200	UDP8200	134	レプリケ	<u>30729</u>	セッション 4 (合計サイズ = 21.39 GB) のレプリケートは正常に完了しました。
0	2022/02/21 17:53:44	ローカル	udp8200	UDP8200	134	レプリケ	<u>30735</u>	ソース データ ストアからセッション 4 をレブリケートしています。



Note: Arcserve UDP コンソールがサイバー攻撃で破壊された場合、本 Step は実行できません。レポート通知機能などを活用し、日常的にジョブの成否を確認する事をお勧めします。レポート通知機能については以下の記事を参考にしてください。

Arcserve UDP: 一通のメールで全台のバックアップ状況をチェックできる ~ レポートのメール送信

https://arcserve.txt-nifty.com/blog/2016/04/arcserve-udp-28.html

**Step 2.** Arcserve UDP のジョブ実行時間を基に、OneXafe の UI から適切なスナップショットを特定します。以下の方法でスナップショット一覧を表示できます。

- 2-a. OneXafe ローカル コンソールに "admin" でログインします。
  - (パスワードは OneXafe Web コンソールと同じです)
  - ログインしたら、以下のコマンドを順に実行します。(左肩の数字は入力しません。)
  - 1. Share
  - 2. Snapshot list <<共有フォルダ名>> Japan

2-b. Arcserve UDP でバックアップジョブが成功した直後に作成されたスナップショットを確認しま

す。[Converted(Japan)] が日本時間(JST) で表示されたスナップショットの取得時刻です。

oneblox Passwor	oneblox43651 login: admin Password:								
onebloy	43651(config) share								
	13031(config) share								
oneplox	43651(config-share) I	ist							
Name	Protocol Writea	ble	Retention	Compress	ion	Dedupe	FullAudit		
UDP	SMB T	rue	1week	-	lz4	variable	False		
oneblox	43651(config-share) s	naps	hot list UD	P Japan					
Snapid	Timestamp		Converted(	Japan)					
2875	2022-05-27-00.15.48	2022	2-05-27-16.3	15.48+0900	9				
2923	2022-05-28-00.10.49	2022	2-05-28-16.3	10.49+0900	Ð				
2971	2022-05-29-00.14.36	2022	2-05-29-16.3	14.36+0900	Э				
3024	2022-05-30-00.25.19	2022	2-05-30-16.2	25.19+0900	9				

### 6.2. 復旧に必要な認証情報

復旧に当たっては以下の認証情報が必要になります。

- OneXafe iDRAC
- ・OneXafe Local admin アカウント (コマンドライン)
- ・OneSystem admin アカウント (管理用)
- ・OneSystem user アカウント (RPS のデータストアへアクセスする用途)

- ・Arcserve UDP システム : Windows Server の Administrator と IPMI
- ・Arcserve UDP RPS データストアの暗号化パスワード(暗号化が有効な場合に限る)
- ・Arcserve UDP プランのパスワード(設定している場合)

#### 6.3. OneXafe スナップショットを新しい共有に反映する

OneXafe スナップショットを新しい共有に反映するには、OneXafe ローカル コンソールで以下のコマン

ドを順に実行します。

1. share

2. enable

3. snapshot list <<共有フォルダ名>>

oneblox	43651(config) share	
oneblox	43651(config-share)	enable
oneblox	43651(config-share)	snapshot list UDP Japan
Snapid	Timestamp	Converted(Japan)
2875	2022-05-27-00.15.48	2022-05-27-16.15.48+0900
2923	2022-05-28-00.10.49	2022-05-28-16.10.49+0900
2971	2022-05-29-00.14.36	2022-05-29-16.14.36+0900
3024	2022-05-30-00.25.19	2022-05-30-16.25.19+0900
3074	2022-05-31-00.06.41	2022-05-31-16.06.41+0900
3121	2022-06-01-00.09.31	2022-06-01-16.09.31+0900
3130	2022-06-01-04.17.07	2022-06-01-20.17.07+0900
3132	2022-06-01-05.18.38	2022-06-01-21.18.38+0900
3134	2022-06-01-06.19.43	2022-06-01-22.19.43+0900
3136	2022-06-01-07.21.14	2022-06-01-23.21.14+0900
3138	2022-06-01-08.22.40	2022-06-02-00.22.40+0900
3140	2022-06-01-09.24.20	2022-06-02-01.24.20+0900
3142	2022-06-01-10.26.38	2022-06-02-02.26.38+0900
3144	2022-06-01-11.29.37	2022-06-02-03.29.37+0900
3145	2022-06-01-12.00.07	2022-06-02-04.00.07+0900
3147	2022-06-01-13.01.46	2022-06-02-05.01.46+0900
3149	2022-06-01-14.04.53	2022-06-02-06.04.53+0900
3151	2022-06-01-15.08.23	2022-06-02-07.08.23+0900
3153	2022-06-01-16.09.05	2022-06-02-08.09.05+0900
3155	2022-06-01-17.09.33	2022-06-02-09.09.33+0900
3157	2022-06-01-18.11.58	2022-06-02-10.11.58+0900
3159	2022-06-01-19.13.29	2022-06-02-11.13.29+0900
3161	2022-06-01-20.15.01	2022-06-02-12.15.01+0900
3163	2022-06-01-21.15.04	2022-06-02-13.15.04+0900
3165	2022-06-01-22.15.07	2022-06-02-14.15.07+0900
3167	2022-06-01-23.18.07	2022-06-02-15.18.07+0900
3169	2022-06-02-00.18.19	2022-06-02-16.18.19+0900
3171	2022-06-02-01.18.22	2022-06-02-17.18.22+0900
3173	2022-06-02-02.12.27	2022-06-02-18.12.27+0900
3174	2022-06-02-02.42.29	2022-06-02-18.42.29+0900
3175	2022-06-02-03.12.31	2022-06-02-19.12.31+0900
oneblox4	13651(config-share)	

**4.** snapshot promote <<古い共有フォルダ名>> <<スナップショット ID(Snapid)>> <<新しい共

有フォルダ名 >>

※ スナップショット ID(Snapid)は下図の赤枠箇所です。復旧したい時点のスナップショットを指定し

てください。
--------

3169	2022-06-02-00.18.19	2022-06-02-16.18.19+0900
3171	2022-06-02-01.18.22	2022-06-02-17.18.22+0900
3173	2022-06-02-02.12.27	2022-06-02-18.12.27+0900
3175	2022-06-02-03.12.31	2022-06-02-19.12.31+0900
3176	2022-06-02-03.42.33	2022-06-02-19.42.33+0900
onebl	ox43651(config-share) s	napshot promote UDP 3171 UDP-recovery
UDP s	uccessfully cloned to UD	P-recovery. Waiting for share to be available
Desti	nation share UDP-recover	y available. Promoting snapshot id 3171
Snaps	hot promotion complete.	
onebl	ox43883(config-share)	

5. update <<新しい共有フォルダ名>> --writeable

6. disable

oneblox43883(config-share) update UDP-recoverywriteable oneblox43883(config-share) disable oneblox43883(config-share) list								
Name	Protocol	Writeable	Retention	Compression	Dedupe	FullAudit		
UDP	SMB	True	1week	- lz4	variable	False		
UDP-recovery	SMB	True	1week	lz4	variable	False		
oneblox43883(config-share)								

### 6.4. Arcserve UDP デデュプリケーション データストアのインポート

この節では、新しくインストールされた Arcserve UDP 復旧ポイントサーバにデデュプリケーション デー タストアをインポートします。

Step 1. 復旧ポイントサーバのエクスプローラで、新しい共有フォルダが参照出来るかを確認します。

💻   🛃 🚽   onesystem-udp 🦳 🗆 🗆							
ファイル ホーム 共有 表示							
← → · ↑	ット > onesystem >	√ Ū	onesystem-udpの検索	Q			
🚁 ሳイック アクセス	名前	種類	אעאב				
	UDP	共有					
PC	🚽 UDP-recovery	共有					
👝 ボリューム (E:)							
🔿 ネットワーク							
2 個の項目	×						

**Step 2.** Arcserve UDP コンソールにログインします。 [リソース] タブを開き、左ペインの [復旧ポイント サーバ] を開きます。

Step 3. 復旧ポイントサーバを右クリックし、メニューから [データストアのインポート] を選択します。

arcserve" UNIFIED DATA PROTECTION					<ul> <li>1 メッセージ</li> </ul>	●メッセージ(1) ・ administrator ・		へルプ ・	
ダッシュボード リソーフ	ス ジョブ ≪	<sup>'</sup> レポ <sup>・</sup> デスティ	ート ログ 設定 ネーション:復旧ポイ	!   <b>ハイア</b>	ベイラビリティ				
<b>ノード</b> すべてのノード	^	アクション	・ 復旧ポイント	サーバの追加					
プランのないソード			名前	גב-	タス プラン数	保存されたデータ	デデュプリケーション	圧縮	全体での
▶ Hyper-V グループ <b>■ プラン</b>		4 📑	UDP8200	更新					
すべてのプラン <b>デスティネーション</b>			UDP8200 data sto	削除	≅ thn	тв	67%	9%	70%
復旧ポイント サーバ	-			データストアのインボート					4
Arcserve Backup サーバ サキコナルド				RPS ジャンプスタート					
共有 ノオルタ クラウド アカウント				復旧ポイントサ・	-バ のインスト ール/アップグレー	-14-			
リモート コンソール			-	アドホック レプリ	パーション				
インフラストラクチャ									



Step 4. [データストアのインポート] 画面が開きます。[データストア フォルダ] パスを入力し、右矢印ボ タンをクリックして OneXafe の共有フォルダへの接続情報を入力して[OK]ボタンをクリック後、[次へ] をクリックします。

データ ストアのインポート		
復旧ポイントサーバ データ ストア フォルダ 暗号化パスワード	win2016sv1.arctest.com ¥¥onesystem-udp¥UDP-recovery¥common 	参照

接続		×				
¥¥onesystem-ud	lp¥UDP-recovery¥co	mmon への接続				
ユーザ名	udpuser					
パスワード						
ユーザ名の形式:ユーザ名、マシン名¥ユーザ名、またはドメイン名¥ユ ーザ名						
	OK	キャンセル				

Step 5. [データストアのインポート] 画面にて、共有フォルダ名を参考に、適切な データ デスティネーションとインデックス デスティネーションのパスを指定します。

ハッシュ デスティネーションには RPS の空のフォルダのパスを指定します。[保存] をクリックすると、 データストアがリストア限定モードもしくはエラーでインポートされます。

Note:リストア限定モードの場合は必要なファイル/フォルダのリストアができます。

データ ストアのインポート	
データ ストア名	OneXafe
復旧ポイントサーバ	win2016sv1arctest.com
圧縮タイプ	標準
データのデデュプリケーション	(#C)
デデュプリケーション ブロック サイズ	64KB
データ デスティネーション	¥¥onesystem-udp¥UDP-recovery¥destination 参照
インデックス デスティネーション	¥¥onesystem-udp¥UDP-recovery¥index
ハッシュ デスティネーション	E¥Recovery-Hash 参照
ハッシュ デスティネーションは SSD (Solid State Drive) 上にある	
ハッシュ メモリの割り当て	13910 MB (最大: 24835 MB、最小: 1024 MB)
データの暗号化	いいえ
同時アクティブ ノード	4
共有フォルダ名	¥¥onesystem-udp¥UDP-recovery¥common
	保存 キャンセル ヘルプ

Step 6. ハッシュ データを再作成するため、RPS のコマンド プロンプトを開き、以下のパスに移動します。

C: ¥Program Files ¥Arcserve ¥Unified Data Protection ¥Engine ¥BIN

最初に as\_dsmgr.exe を以下のように実行してインポートしたデータストアを停止させます。 as\_dsmgr /StopDS <<データストア名>>

次に as\_gddmgr.exe を以下のように実行します。

as\_gddmgr -Scan RebuildHashWithIndexPath <<インデックス デスティネーション パス>> -NewHashPath <<新しいハッシュ デスティネーション パス>>



Step 7. ハッシュ再作成の完了後、as\_dsmgr.exe などでデータストアを手動で開始すると、既存のプランのデスティネーションとしてこの新しいデータストアを指定できるようになります。こうする事で、この新しいデータストアでバックアップを行えます。新しい共有を古いデータストアが存在する RPS にインポートした場合、以下のメッセージが表示されますが、[はい]をクリックして上書きします。

確認		
?	同じ ID のデータ ストアが現在のサーバにすでに存在します。既存のデータ ストアを上書	きしますか? いいえ

古いデータが完全に削除され、認証情報が新しく作り直された Arcserve UDP サーバにデータストアをインポートする事をお勧めします。



#### 6.5. 既知の制限事項

・OneXafe では新しい共有に反映されたスナップショットは元々の共有と同じユーザ アクセス権が割り当 てられています。スナップショットを共有に反映する間、元と異なるアクセス権限を設定する事はできま せん。OneSystem ログインで共有が作成された後は、新しい共有のアクセス権を変更する事ができます。

・OneXafe 共有上の復旧ポイントは、Windows エクスプローラで復旧ポイント ビューに変更する事はで きません。



### 7. 製品情報および FAQ はこちら

Arcserve シリーズ ポータルサイト

https://www.arcserve.com/jp/

Arcserve UDP 8.x 動作要件
<u>https://support.arcserve.com/s/article/Arcserve-UDP-8-0-Software-Compatibility-</u>Matrix?language=ja

Arcserve UDP 8.x 注意 / 制限事項 https://support.arcserve.com/s/article/2021032301?language=ja

Arcserve UDP 8.x 製品ドキュメント https://support.arcserve.com/s/article/Arcserve-UDP-8-0-Documentation?language=ja

Arcserve UDP サポート / FAQ https://support.arcserve.com/s/article/205002865?language=ja

Arcserve OneXafe 注意 / 制限事項 https://support.arcserve.com/s/article/OneXafe-Notice?language=ja

以上

